

Notas de software para (iOS® e Android™)

NOTA:

Se o transmissor estiver emparelhado com o aplicativo UWBT, não significa que a transmissão está ativa. Você tem que estar nas telas “Display” ou “Configurações”, ou estar inserindo dados para que a transmissão sem fio Bluetooth® fique ativa. Caso contrário, o transmissor desemparelha após 2 minutos.

NOTA:


Você não pode emparelhar o mesmo transmissor com vários smartphones ou tablets. Para visualizar as informações de um transmissor em um tablet diferente, você precisa desligar o transmissor do aplicativo UWBT.

Software para (iOS)

Instruções de emparelhamento inicial


Para começar a comunicar com o transmissor UWBT, é necessário emparelhá-lo com seu dispositivo smart através da comunicação sem fio *Bluetooth*. Para dispositivos que funcionam com o sistema operacional iOS, você deve emparelhar nas configurações iOS antes de emparelhar no aplicativo UWBT. Nos dispositivos Android, só é necessário o emparelhamento no aplicativo UWBT. **Emparelhamento no menu de configurações do dispositivo smart (somente iOS):**

1. Ligue seu transmissor UWBT.
2. Segure o botão de “Emparelhamento” do transmissor por 2 segundos; – o sensor entra no modo de descoberta.
3. Vá para as configurações do seu dispositivo
4. Selecione a seção sem fio *Bluetooth*
5. Certifique-se de que a funcionalidade sem fio *Bluetooth* esteja ligada – o controle deslizante de *Bluetooth* sem fio deve exibir um fundo verde.
6. Toque no dispositivo a ser emparelhado através da comunicação sem fio *Bluetooth*.



Emparelhamento no aplicativo UWBT:

1. Certifique-se de que seu transmissor UWBT esteja ligado e que a comunicação entre o *Bluetooth* sem fio e o dispositivo smart já tenha sido estabelecida. Consulte “Emparelhamento com o menu de configurações do dispositivo smart (sistema operacional iOS apenas)” na seção anterior para mais detalhes sobre este processo.
2. Abra o aplicativo UWBT.
3. No aplicativo UWBT, vá para as configurações de “Emparelhamento de transmissor”.



4. Na lista “Dispositivos descobertos”, selecione o transmissor com o qual você gostaria de emparelhar.



5. Clique no botão “Emparelhar”.
6. Você está pronto para exibir e registrar dados!

Software para (Android)

Instruções de emparelhamento inicial

Para começar a comunicar com o transmissor UWBT, é necessário emparelhá-lo com seu dispositivo smart através da comunicação sem fio *Bluetooth*.

Emparelhamento no aplicativo UWBT:

1. Certifique-se de que seu transmissor UWBT esteja ligado.
2. Abra o aplicativo UWBT.
3. No aplicativo UWBT, vá para as configurações de “Emparelhamento de transmissor”.
4. Segure o botão de “Emparelhamento” do transmissor por 2 segundos; o sensor entra no modo de descoberta.



5. No “Dispositivos descobertos”, selecione o transmissor com o qual você gostaria de emparelhar.
6. Clique no botão “Emparelhar”.
7. O dispositivo smart exibe uma mensagem perguntando se você gostaria de emparelhar com o transmissor especificado. Clique em “Sim”. (Observe que esta mensagem só aparece na primeira vez que o transmissor é emparelhado).



8. Você está pronto para exibir e registrar dados!

Software (PC)


Instalação do aplicativo para PC

Para instalar o aplicativo UWBT para PC no seu computador, siga estes passos:

1. Baixe a versão mais recente do aplicativo UWBT para PC em nosso site <ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/>
2. Após o download ser concluído, abra o diretório onde o download foi salvo
3. Clique e execute o arquivo executável (.exe) do aplicativo UWBT para PC. O aplicativo e seus drivers serão instalados automaticamente.
4. Após o aplicativo ser totalmente instalado, um atalho no desktop de seu computador e o diretório “UWBT Libusb” na unidade C: do seu PC são criados. Este diretório contém os drivers de todos os modelos de transmissores UWBT.

Localizar o transmissor:

Ao clicar no botão “Localizar o transmissor” inicia-se uma busca por transmissores UWBT conectados às portas USB do PC. Pode-se localizar no máximo quatro transmissores UWBT.



Após ser localizado, somente um transmissor UWBT pode ser conectado ao aplicativo do PC por vez.

- Clique no botão “Selecionar”, ao lado do nome do transmissor, para conectar-se a um dos transmissores localizados.
- Você também pode alternar o transmissor ao qual você está conectado, clicando no botão “Selecionar” ao lado do novo transmissor de sua escolha. O aplicativo desconecta-se automaticamente do transmissor anterior e conecta-se ao novo.

NOTA:

O nome do botão “Localizar o transmissor” muda para “Desconectar o transmissor” quando se conecta o dispositivo UWBT.